부록 A. 개발환경 구성하기

Java

- 1. Java 설치
 - i. 검색: java 8 download
 - ii. 오라클 자바사이트 접속 후 다운로드
 - iii. 디폴트 설정으로 설치
 - iv. 설치확인: 콘솔 >> java -version
- 2. 윈도우 전역패스 환경설정
 - i. 제어판\시스템 및 보안\시스템 >> 고급 시스템 설정 클릭
 - ii. 시스템 속성 창 >> 환경변수 클릭
 - iii. 시스템 변수 >> 새로 만들기 클릭
 - iv. 시스템 변수 편집 창에서 다음 변수 등록

변수 이름: JAVA HOME

변수 값: C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_111

주의: 변수 값 은 설치된 자바의 패스정보를 사용하세요.

- v. Path 선택 >> 편집 클릭
- vi. '새로 만들기' >> %JAVA_HOME%\bin 등록
- vii. %JAVA_HOME%\bin 선택 >> 위로 이동 클릭하여 맨 위로 이동
- viii. 설정확인: 콘솔 >> java -version

IDE Tool

- 1. STS 설치
 - i. 검색: sts download
 - ii. 스프링 사이트 접속 후 OS에 맞게 다운로드
 - iii. 압축해제
 - iv. \sts-bundle\sts-3.8.3.RELEASE\STS.exe 클릭
- 2. 플러그인 설치
 - i. Help >> Eclipse Marketplace
 - ii. SQL Development Tools 설치
 - iii. MyBatipse 설치